



Handbuch

MP-FEUER Export

Nutzungshinweise zum MP-FEUER Export

Sämtliche Dokumente der Fireboard GmbH, Ostendstraße 3, 63110 Rodgau sind urheberrechtlich geschützt. Inhalte der Dokumente dürfen in keiner Form und auf keine Weise bearbeitet, kopiert, verbreitet, eingefügt, vervielfältigt, wiederveröffentlicht, heruntergeladen, angezeigt, veröffentlicht, übertragen oder verkauft werden, weder vollständig noch in Auszügen, ohne die vorherige schriftliche Genehmigung der Fireboard GmbH.

Inhalt

1	Einleitung	4
2	Allgemeine Grundlagen.....	4
2.1	Konfiguration des Fireboard Arbeitsplatzes.....	4
2.2	Einsatz im Archiv ablegen	4
3	Funktionsweise MP-FEUER Export im Portal	5
3.1	Zentrales Archiv Ihrer Einsätze	5
3.1.1	Einsatz übernehmen	6
3.1.2	Einsatz bearbeiten	6
3.1.3	Einsatz Download	6
3.1.4	Ausgewählte Einsätze Exportieren.....	6
3.2	Konfiguration MP-FEUER Export	7
3.2.1	Erfassung von Vorschlagswerte	8
3.2.2	Festlegen der Standardverhaltensweisen für das Tagebuch.....	8

1 Einleitung

In digitalen Prozessen ist die reibungslose Übergabe von Daten der Garant für Zeitersparnis und Erfolg. Fireboard optimiert mit dem MP-FEUER Export die Übergabe der Information aus Ihrer Dokumentation an die Nachbereitung. Über das zentrale Einsatzarchiv im Fireboard Portal lassen sich Ihre Einsatzdaten für die Übernahme in MP-FEUER (Version ELS V 2016.3) in anwenderfreundlichen Oberflächen vollständig ergänzen und aufbereiten, bevor sie zum Export bereitgestellt werden.

2 Allgemeine Grundlagen


2.1 Konfiguration des Fireboard Arbeitsplatzes

Damit Einsatzdaten, die später an MP-FEUER exportiert werden sollen, an das Fireboard Portal übermittelt werden können, muss am Fireboard Arbeitsplatz die Übergabe an das Einsatzarchiv im Portal aktiviert werden.

Verbinden Sie sich hierzu über Menü (Flammensymbol ) , Konfiguration unter dem Punkt „Portal Synchronisation“ mit dem Portal und stellen sicher, dass das Passwort gemerkt wird.

Nachdem Sie sich erfolgreich verbunden haben wählen Sie den Reiter „Datenübergabe ans Portal“ aus.

Setzen Sie zur Aktivierung der Übergabe den Haken neben Einsatzarchiv.



2.2 Einsatz im Archiv ablegen

Beachten Sie, dass nur abgeschlossene Einsätze an das zentrale Einsatzarchiv im Fireboard Portal übergeben werden können.


Die Übergabe der jeweiligen Einsatzdaten an das Archiv im Portal erfolgt über die Einsatzbasisdaten.

Wählen Sie hierzu auf dem Reiter „Einsatz abschließen“ den Button „Einsatz im Archiv ablegen“ aus.



Nach erfolgreicher Übermittlung der Daten an das Portal, wird der Zeitpunkt der Übergabe ausgewiesen.

Einen schnellen Überblick welche Einsätze über den Arbeitsplatz an das Archiv im Portal übermittelt wurden, erhalten Sie entweder über Menüpunkt Einsatz laden oder Konfiguration → Einsätze.

In der Liste der Einsätze wird unter der Spalte „Archiv“ das Symbol  ausgewiesen.




3 Funktionsweise MP-FEUER Export im Portal

Haben Sie Ihren Einsatz erfolgreich beendet, so können Sie Ihre Einsatzdaten in ein zentrales Einsatzarchiv Ihres Benutzerkontos im Fireboard Portal hochladen. So entsteht eine umfassende Sammlung aller mit Fireboard dokumentierten Einsätze unabhängig der genutzten Arbeitsplätze an zentraler Stelle. An dieser können Ihre Kameraden dann komfortabel die Nachbereitung vornehmen.

3.1 Zentrales Archiv Ihrer Einsätze

Nach Anmeldung in Ihrem Benutzerkonto im Fireboard Portal, erhalten Sie über den Menüpunkt Einsatzarchiv → Einsätze einen Zugriff auf die archivierten Einsätze.



Zentrales Archiv Ihrer Einsätze

Suchbegriff eingeben

AUSGEWÄHLTE EINSÄTZE EXPORTIEREN (2)

Zeige 1-15 von 25 Einträgen.

Einsatz	Geändert	MP-FEUER Export
07.05.2019 07:28 Uhr Hilfeleistungseinsatz - Hilfeleistung nach Verkehrsunfall Bundesstraße 45 155	07.05.2019 17:12 Uhr	Letzte Änderung 07.05.2019 17:58 Uhr ➤ Bearbeiten ➤ Download <input checked="" type="checkbox"/>
06.05.2019 21:36 Uhr Hilfeleistungseinsatz - Gasgeruch im Keller Dudenhöfer Straße 154	07.05.2019 17:12 Uhr	➤ Übernehmen
06.05.2019 15:07 Uhr Brandeseinsatz - Brennt PKW Rodgau-Ring-Straße 153	07.05.2019 17:12 Uhr	➤ Übernehmen
06.05.2019 08:58 Uhr Brandeseinsatz - Illegales Grillfeuer Korbeneweg 152	07.05.2019 17:12 Uhr	➤ Übernehmen
05.05.2019 06:54 Uhr Hilfeleistungseinsatz - Meldung einer BMA Udenhoutsstraße 151	07.05.2019 17:12 Uhr	➤ Übernehmen
30.04.2019 17:31 Uhr Falschalarm - Rauchentwicklung im Wald Claus-von-Stauffenberg-Straße 150	07.05.2019 17:12 Uhr	Letzte Änderung 07.05.2019 17:58 Uhr ➤ Bearbeiten ➤ Download <input checked="" type="checkbox"/>
30.04.2019 07:16 Uhr Hilfeleistungseinsatz - Unwetter im Stadtgebiet Stadtgebiet 149	30.04.2019 16:21 Uhr	➤ Übernehmen
Auftrag #7 H 1 - Baum auf Dach Rodgau, Ostendstraße 1	30.04.2019 16:21 Uhr	➤ Übernehmen
Auftrag #1 H 1 - Wasser im Keller Rodgau, Friedhofstraße 16	30.04.2019 16:21 Uhr	Letzte Änderung 30.04.2019 16:23 Uhr ➤ Bearbeiten ➤ Download <input type="checkbox"/>
Auftrag #8 H 1 - Wasser im Keller Rodgau, Ostendstraße 1	30.04.2019 16:21 Uhr	➤ Übernehmen

In der Spalte „Geändert“ wird der Zeitstempel ausgewiesen, an dem der Einsatz ins Archiv übergeben wurde.

In der Spalte MP-FEUER Export werden bei Einsätzen, die nur ins Archiv übergeben wurden, aber weder bearbeitet oder exportiert wurden, die Option ➤ **Übernehmen** ausgewiesen.

Bei bereits überarbeiteten bzw. exportierten Einsätzen wird der Zeitstempel des letzten Vorgangs ausgewiesen. Optional kann hier eine erneute Bearbeitung über ➤ **Bearbeiten** erfolgen (s. Kapitel 3.1.2) oder über ➤ **Download** die XML Datei des Einsatzes heruntergeladen werden (s. Kapitel 3.1.3).

3.1.1 Einsatz übernehmen

Damit Sie Ihre Einsatzdaten für die Übergabe an die MP-Feuer Schnittstelle (ELS V 2016.3) bearbeiten und ggf. fehlende Angaben vervollständigen können, müssen Sie unter der Spalte MP-Feuer Export den Link **➔ Übernehmen** bestätigen. Die Ansicht wechselt in das Fenster „MP-FEUER Export“:

MP-FEUER Export

Bereiten Sie Ihre Einsatzdaten für die Übergabe an die MP-FEUER Schnittstelle (ELS V 2016.3) auf und vervollständigen Sie noch fehlende Angaben.

JETZT EXPORTIEREN **SPEICHERN** **VERWERFEN**

Allgemeine Angaben zum Einsatz

Kategorie	Brand	Alarmgeber	Funk
Beginn	17.04.2019 11:44:55	Alarmstichwort	FSY - Brand in Wohngebäude
Ende	17.04.2019 17:24:12	Leitstellenummer	31221
Einsatzart	Feuer	Personen gerettet	2
Erläuterung		Verletzte zivil	1
Einsatzlage		Verletzte Feuerwehr	0
Einsatzverlauf	siehe Einsatztagebuch	Verluste zivil	0
Ursache	unbekannt	Verluste Feuerwehr	0
Einsatzleitung			
Brand unter Kontrolle	17.04.2019 12:16:13	Brandausbreitung	
Feuer aus	17.04.2019 12:37:24	Löschwassermenge	2000 Liter
Brandwache			

Um den Einsatz für den Export freizugeben muss, auch wenn keinerlei Änderungen vorgenommen wurden, der Vorgang mit **SPEICHERN** bestätigt werden.

Die Erstellung der XML Datei für MP-Feuer erfolgt über den Button **JETZT EXPORTIEREN**. Diese wird mit dem Namen **MP-FEUER Export [Datum Uhrzeit].xml** im Downloadordner des Browsers gespeichert.

3.1.2 Einsatz bearbeiten

Sollen für einen bereits übernommenen, bearbeiteten oder exportierten Einsatz Änderungen oder Ergänzungen der hinterlegten Daten vorgenommen werden, so ist der Link **➔ Bearbeiten** in der Spalte MP-Feuer Export zu wählen. Über diesen wird die Maske „MP-FEUER Export“ aufgerufen. Die Bearbeitung der Daten erfolgt wie in Kapitel 3.1.1 beschreiben.

Nach Aktualisierung der Daten muss der Vorgang mit **SPEICHERN** bestätigt werden.

Die Erstellung der XML Datei für MP-Feuer erfolgt über den Button **JETZT EXPORTIEREN**. Diese wird mit dem Namen **MP-FEUER Export [Datum Uhrzeit].xml** im Downloadordner des Browsers gespeichert.

3.1.3 Einsatz Download

Über die Option **➔ Download** kann der Export eines Einsatzes erneut bzw. direkt in der Maske „Zentrales Archiv Ihrer Einsätze“ vorgenommen werden. Die erstellte Datei wird mit dem Namen **MP-FEUER Export [Datum Uhrzeit].xml** im Downloadordner des Browsers gespeichert.

3.1.4 Ausgewählte Einsätze Exportieren

Sollen mehrere Einsätze gleichzeitig exportiert werden so können diese in der Spalte „MP-Feuer Export“ markiert werden. Hierzu muss das Häkchen bei gesetzt werden.



Auf dem Button AUSGEWÄHLTE EINSÄTZE EXPORTIEREN wird die Anzahl der markierten Einsätze ausgewiesen. Nach Bestätigen des Buttons wird eine Datei mit dem Namen **MP-FEUER Export [Datum Uhrzeit].xml** im Downloadordner des Browsers gespeichert.

AUSGEWÄHLTE EINSÄTZE EXPORTIEREN (2)

3.2 Konfiguration MP-FEUER Export

Um die Aufbereitung Ihrer Dokumentation für die Übergabe an MP-FEUER so komfortabel wie möglich zu gestalten, lassen sich im Fireboard Portal zahlreiche Vorschlagswerte hinterlegen und Konfigurationslisten spezifisch erweitern.

Nach Anmeldung in Ihrem Benutzerkonto im Fireboard Portal, erhalten Sie über den Menüpunkt Einsatzarchiv → Konfiguration → MP-FEUER Export den Zugriff auf die Konfigurationseinstellungen für den MP-FEUER Export.



Für folgende Bereich können Vorschlagswert bzw. Voreinstellungen getroffen werden:

- Allgemeine Angaben zum Einsatz (s. Kapitel 3.2.1)
- Statistik (s. Kapitel 3.2.1)
- Tagebuch (s. Kapitel 3.2.2)
- Fahrzeuge (s. Kapitel 3.2.1)
- Sonstige Einsatzkräfte (s. Kapitel 3.2.1)
- Personal (s. Kapitel 3.2.1)

3.2.1 Erfassung von Vorschlagswerten

Einsatzart

Bezeichnung	Standard	
Feuer	<input checked="" type="checkbox"/>	
Verkehrsunfall	<input type="checkbox"/>	
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	

Die Erfassung der Vorschlagswerte, erfolgt über Eintrag des jeweiligen Wertes im Feld Bezeichnung und Bestätigen des -Symbols.

Der Wert der als standardmäßig als Vorschlag übernommen werden soll, kann anschließend über das Setzen des Häkchens () in der Spalte „Standard“ gekennzeichnet

Über das -Symbol können bestehende Einträge nachträglich geändert werden.

Über das -Symbol können bestehende Einträge gelöscht werden

Sofern mehrere Werte für einen Bereich erfasst wurden, kann über die Symbole und die Reihenfolge in der Anzeigeliste geändert werden.

3.2.2 Festlegen der Standardverhaltensweisen für das Tagebuch

Für die Übernahme und Darstellung aller Einträge des Einsatztagebuchs können Sie folgende Standardverhaltensweisen festlegen:

- Vorauswahl für die Übernahme
- Vorauswahl für die Anzeige
- Kategoriezuordnung für Tagebucheinträge

Tagebuch ▼

Für die Übernahme und Darstellung aller Einträge des Einsatztagebuchs können Sie folgend Standardverhaltensweisen hinterlegen, die Ihnen die Aufbereitung erleichtern.

	Meldungen	Lagemeldungen	Anforderungen	Automatische Einträge
Standardisierte Vorauswahl für die Übernahme von	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Standardisierte Vorauswahl für die Anzeige von	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="radio"/> Alle Einträge	<input type="radio"/> Ausgewählte Einträge	<input type="radio"/> Nicht ausgewählte Einträge	

Kategoriezuordnung für Tagebucheinträge	Kategorie Fireboard	Kategorie MP-FEUER	
	Meldung	übernehmen als	<input type="text" value="Ereignis"/> ▼
	Lagemeldung	übernehmen als	<input type="text" value="Maßnahme"/> ▼
	Anforderung	übernehmen als	<input type="text" value="Anforderung"/> ▼
	Automatischer Eintrag	übernehmen als	<input type="text" value="Information"/> ▼
	Meldungsquelle Fireboard	Kommunikationsweg MP-FEUER	
	Standard	übernehmen als	<input type="text" value="Funk"/> ▼
	Für automatische Einträge	übernehmen als	<input type="text" value="Funk"/> ▼

3.2.3 Speichern -/ Verwerfen

Wurden Vorschlagswerte erfasst oder geändert bzw. Verhaltensweisen für das Tagebuch aktualisiert müssen diese über den Button SPEICHERN gespeichert werden. Sollen diese nicht gespeichert werden so ist der Vorgang mit VERWERFEN zu bestätigen.